

- 主控后台修改云服务器的操作系统的端口，开通还是和模板的配置一样？

需要修改模板，开通是按模板配置开通的。

windows 端口修改：打开注册表，HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber，单击 编辑 -> 修改，然后单击“十进制”，选择需要修改的端口，确定。再开启防火墙端口。

centos 端口修改：vi /etc/ssh/sshd_config 去掉前面的#，再改端口。修改端口后添加端口到防火墙。如有开启selinux 须在selinux加入ssh端口，或者关闭selinux

- 系统盘是否可以扩容？

系统磁盘大小修改参考：[系统盘扩容](#)