

## 阿帕云官方接口设置

位置：【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【接口】

🏠 首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 / 全局设置

全局设置

- 基本
- 授权
- 会员
- 服务
- 积分
- 财务
- 充值
- 合同
- 产品
- 邮件
- 短信
- 接口**
- 安全

### 接口

云引擎官方接口设置

\* 云引擎账号ID:  ?

\* 云引擎 SecretKey:  ?

注：留空则不修改

本站API开放接口设置

百度链接提交接口设置

自定义回调

微信公众号设置

详细设置说明请参考[授权说明](#)

## 升级系统

位置：【后台】-【系统】-【版本信息】-【系统更新】

设置接口信息成功后需先进行系统更新，确保系统为最新版

🏠 首页 / 系统 / 版本信息 / 系统更新 / 系统更新

### 系统更新

ⓘ 温馨提醒：升级前请务必做好系统及数据库的备份，避免发生意外；升级前确保网站处于关闭状态，否则可能会导致不可预知的故障。



恭喜您，您的阿帕云引擎为最新版本，无需更新

再次检测

## 配置短信、邮箱接口

说明：

位置：【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【短信/邮件】

短信接口：详细设置请参考[短信设置文档](#)

邮箱接口：详细设置请参考[邮箱设置文档](#)

The screenshot shows a web-based system configuration page. On the left is a sidebar menu with categories like '系统' (System), '管理员' (Admin), '基础设置' (Basic Settings), '客服管理' (Customer Service), '统计报表' (Statistics), and '功能设置' (Function Settings). Under '基础设置', '全局设置' (Global Settings) is selected. In the main content area, the breadcrumb path is '首页 / 系统 / 基础设置 / 全局设置 / 全局设置'. The '全局设置' (Global Settings) page has a sub-menu on the left with '短信' (SMS) selected. The main content area is titled '短信' (SMS) and contains three sections: '通道设置' (Channel Settings), '模板信息设置' (Template Information Settings), and '短信通道一' (SMS Channel 1). '通道设置' includes '首选通道' (Preferred Channel) set to '漫道短信' (Mandao SMS) and '备用通道' (Backup Channel) set to '不启用' (Not Enabled). '模板信息设置' includes fields for '网站名称' (Website Name), '网站地址' (Website Address), and '服务热线' (Service Hotline), each with a help icon and a note. '短信通道一' includes a '通道' (Channel) field set to '漫道科技 http://www.zucp.net' and an 'Apilid' field.

## 设置实名认证接口

位置：【后台】-【系统】-【基础设置】-【全局设置】-【会员】-【实名认证】

## 全局设置

- 基本
- 授权
- 会员**
- 服务
- 积分
- 财务
- 充值
- 合同
- 产品
- 邮件
- 短信
- 接口
- 安全

### 会员

- 注册
- 登录
- 实名认证

\*实名认证(三要素)接口:  ?

\*实名认证(面容ID)接口:  ?

\*首次免费认证限制: 余额大等于  元 ?  
注: 为0则不限制

\*面容ID免费认证次数:  次 ?

\*面容ID验证费用:  元 ?

### 设置收款账号

#### 说明:

位置: 【后台】 - 【系统】 - 【基础设置】 - 【全局设置】 - 【充值】

充值设置: 详细设置请参考[充值设置文档](#)

系统

全局设置

充值

基本充值方式:  微信  支付宝 ?

最小充值金额:  元 ?

支付宝设置

支付宝PC充值开关:  开启  关闭 ?

支付宝银行支付开关:  开启  关闭 ?

支付宝手机充值开关:  开启  关闭 ?

签名方式:  MD5  RSA ?

支付宝合作ID:  ?

支付宝私钥:  ?

微信支付设置

微信PC充值开关:  开启  关闭 ?

## 资源池接口配置

位置: 【后台】- 【生产】- 【资源池接口】

添加需使用的资源池, 可选择使用小鸟云资源或对接其他合作商的阿帕云资源。

说明:

**接口ID** 上级平台的会员ID

**接口密钥:** 即为API密钥, 初始API密钥由上级提供。

**接口地址:** 即为API地址, 小鸟云资源池接口对接地址为 <https://api.niaoyun.com>, 阿帕云上级地址为上级域名, 如 [http\(s\)://域名](http(s)://域名)。

**汇率:** 为本平台兑换上级的货币汇率。

生产

资源管理

- 资源池接口
- 地域管理
- 可用区管理
- 存储管理
- 机柜管理
- IP管理
- 异常IP管理
- 操作系统管理
- 控制器管理
- 交换机管理
- 防火墙管理
- 告警规则管理
- 拨号资源管理

云服务器

添加资源池接口

\* 接口类型: 请选择

\* 接口商名称:

\* 接口ID:

\* 接口地址:   
注: 接口地址为上級域名, 如 http(s)://域名

\* 接口密钥:

\* 汇率:

价格保护开关:  开启  关闭

备注:

### 同步资源池接口资源

位置: 【后台】 - 【生产】 - 【资源管理】 - 【资源池接口】

## 资源池接口

获取 资源池接口资源

**!** 同步资源执行过程中，请勿点击浏览器上任何功能!

同步信息	最近同步时间	同步状态	操作
-----获取基础资源池-----			
同步可用区			单个同步
同步操作系统			单个同步
-----同步云服务器资源-----			
同步云服务器线路			单个同步
-----获取托管资源-----			
同步托管线路			单个同步
同步托管电源			单个同步
-----获取裸金属资源-----			
同步裸金属线路			单个同步
同步裸金属硬盘型号			单个同步
同步裸金属机型			单个同步

一键同步所有

### 设置审核 workflow

说明:

审核 workflow: 详细设置请参考[审核 workflow 设置文档](#)

到此, 在前台页用户已可注册账号购买业务!